

## MetaTrader 5 Anti-Scalping Plugin

### บทนำ

ปลั๊กอินนี้ถูกออกแบบเพื่อป้องกันการซื้อขายที่ผิดปกติ (anti-scalping policy) จากนักลงทุนกลุ่มหนึ่ง โดยที่ปลั๊กอินจะป้องกันไม่ให้เกิดการเปิดออเดอร์ภายในช่วงเวลาที่กำหนดหลังจากตลาดเปิด เพื่อป้องกันการซื้อขายจำนวนมากในช่วงเวลาสั้นๆที่เกิดจาก Expert Advisors


### การติดตั้งปลั๊กอิน

ก่อนที่จะทำการติดตั้งปลั๊กอินนั้น จะต้องปิดการทำงานของ MetaTrader 5 Main Server ลงชั่วคราว เพื่อที่จะทำการคัดลอกไฟล์ AntiScalping.dll ลงใน “MetaTrader 5 Platform/MainTrade/plugins” ที่อยู่ภายใต้เซิร์ฟเวอร์ root directory

1. ปิดการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ (Server) โดยคลิกที่ปุ่ม Start > Administrative Tools > Services
2. ในหน้าต่าง Services ให้คลิกเลือก MetaTrader 5 Main Trade Server
3. ดูที่แถบ General (อยู่ใน Services Status) คลิกที่ปุ่ม “Stop” หลังจากนั้นให้รอสักครู่จนกว่า MetaTrader Server จะหยุดการทำงาน
4. โอนย้ายหรือคัดลอกไฟล์ AntiScalping.dll เข้าไปในโฟลเดอร์ “plugin” ที่อยู่ใต้เซิร์ฟเวอร์ root directory
5. กลับไปที่หน้าต่าง Services คลิก “Start” เพื่อเริ่มต้นการใช้งาน MetaTrader 5 Main Trade Server อีกครั้ง

### การตั้งค่าปลั๊กอิน

หลังจากติดตั้งปลั๊กอินเรียบร้อยแล้ว เราจำเป็นต้องตั้งค่าต่างๆ ก่อนการเริ่มใช้งานจริง



"MetaTrader" is a trademark of [MetaQuotes Software Corp.](http://www.metaquotes.com)

©2015 Copyrights reserved for [MetaTrader Solutions](http://www.metatrader.com)

ค่าพารามิเตอร์	คำอธิบาย
Symbols	รายชื่อหุ้นต่างๆ ที่ใช้งานในปลั๊กอินนี้ มี templates ที่ใช้ในการใส่ข้อมูล เช่น <b>USD*</b> - ทุกรายชื่อที่ขึ้นต้นด้วย USD; <b>!SILVER,!GOLD,*</b> - ทุกรายชื่อยกเว้น gold และ silver
Groups	Groups ในปลั๊กอินนี้สามารถสร้างได้โดยใช้แบบ templates เช่น <b>demo*</b> - กลุ่มบัญชีผู้ใช้งาน demo ทั้งหมด, <b>!real,*</b> - ทุกกลุ่มยกเว้นกลุ่มบัญชีใช้งานจริง, demoforex-usd, demoforex-jpy - เฉพาะกลุ่มที่มีชื่อ demoforex-usd และ demoforex-jpy ตามลำดับ
Delay	เวลา (หน่วย: วินาที) ที่ปลั๊กอินจะชะลอ (Delay) การซื้อขายออกไปตามหลักทรัพย์ (symbols) และบัญชีผู้ใช้งานที่กำหนด (groups)

หลังจากที่กำหนดค่าต่างๆ ของปลั๊กอินเรียบร้อยแล้ว เราต้องรีสตาร์ท (Restart) โปรแกรม MetaTrader 5 อีกครั้ง โดยดูที่คำสั่งบริเวณแถบด้านซ้ายของหน้าต่าง MetaTrader 5 Administrator ที่แถบหัวข้อ “Network” และคลิกเลือก “Main Server” หลังจากนั้นให้คลิกปุ่ม “Restart Server” หรือคลิกขวาและเลือก “Restart”

