

Quotes Freeze Plugin

บทนำ

ปลั๊กอิน Quotes Freeze

มีหน้าที่ในการหยุดการซื้อขายเมื่อเห็นว่าราคาของหุ้นตัวนั้นไม่มีการอัปเดตในช่วงเวลาหนึ่ง นับเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงหากมีเหตุการณ์ขัดข้องเทคนิคเกิดขึ้นจากการส่งข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ หรือเพื่อป้องกันนักลงทุนไม่ให้ฉวยโอกาสในการทำกำไรเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น


การติดตั้งปลั๊กอิน

ก่อนที่จะทำการติดตั้งปลั๊กอินนั้น จะต้องปิดการทำงานของ MetaTrader Server 4 ลงชั่วคราว เพื่อทำการคัดลอกไฟล์ quotesfreeze.dll ลงใน "MetaTraderServer4/plugin" ที่อยู่ภายใต้เซิร์ฟเวอร์ root directory

1. ปิดการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ (Server) โดยคลิกที่ปุ่ม Start > Administrative Tools > Services
2. ในหน้าต่าง Services ให้คลิกเลือก MetaTrader Server 4
3. ดูที่แถบ General (อยู่ใน Services Status) คลิกที่ปุ่ม "Stop" หลังจากนั้นให้รอสักครู่จนกว่า MetaTrader Server จะหยุดการทำงาน
4. โอนย้ายหรือคัดลอกไฟล์ quotesfreeze.dll เข้าไปในโฟลเดอร์ "plugin" ที่อยู่ภายในเซิร์ฟเวอร์ root directory
5. กลับไปที่หน้าต่าง Services คลิก "Start" เพื่อเริ่มต้นการใช้งาน MetaTrader Server 4 อีกครั้ง

การตั้งค่าปลั๊กอิน

หลังจากติดตั้งปลั๊กอินเรียบร้อยแล้ว เราจำเป็นต้องตั้งค่าต่างๆ ก่อนการเริ่มใช้งานจริง



ค่าพารามิเตอร์	คำอธิบาย
Groups	Groups ในปลั๊กอิน Quotes Freeze จะมี templates ที่ใช้ในการสร้าง เช่น demo* - กลุ่มบัญชีผู้ใช้งาน demo ทั้งหมด, !real,* - ทุกกลุ่มยกเว้นกลุ่มบัญชีใช้งานจริง, demoforex-usd,demoforex-jpy - เฉพาะกลุ่มที่มีชื่อ demoforex-usd และ demoforex-jpy ตามลำดับ
Symbols	รายชื่อหุ้นต่างๆ ในปลั๊กอิน Quotes Freeze จะมี templates ที่ใช้ในการสร้างข้อมูล ตัวอย่างเช่น USD* - ทุกรายชื่อที่ขึ้นต้นด้วย USD; !SILVER,!GOLD,* - ทุกรายชื่อยกเว้น gold และ silver
Time	เวลาที่เรากำหนด (หน่วยวินาที) ให้ปลั๊กอินตรวจสอบหุ้นที่เราตั้งค่าไว้ ซึ่งถ้าหุ้นตัวไหนข้อมูลหยุดนิ่งเกินเวลาที่กำหนดไว้ จะปรากฏข้อความเตือนขึ้น ("Off Quote")

หลังจากที่กำหนดค่าต่างๆ ของปลั๊กอินเรียบร้อยแล้ว เราต้องรีสตาร์ท (Restart) โปรแกรม MetaTrader Server 4 อีกครั้ง โดยคลิกที่ปุ่มบริเวณมุมซ้ายบนของหน้าต่าง MT4 Administrator

